

RELEASE NOTE

AGGIORNAMENTO SOFTWARE DOSSIER MANAGER Versione 8.6.7.0



Integrazione di Esperienze per la Gestione e Razionalizzazione INT.E.G.R.A. S.r.l.

Sede operativa: 20056 Via G. Pastore, 3 - Trezzo sull'Adda (MI)

Tel. +39 02.90.92.95.69 Fax +39 02.92.09.23.82

E-mail: segreteria.commerciale@integracosmetics.com

helpdesk@dossiermanager.it

Sito web: www.integracosmetics.com

P. IVA: 13201890152 Codice Fiscale: 13201890152

Creazione nuove categorie cosmetiche: nuova gestione con calcolo automatico:

Nella tabella categorie cosmetiche (PIF Manager-Categorie cosmetiche) è ora possibile creare una nuova categoria cosmetica con calcolo automatico della Eproduct .
Cliccando sulla funzione “Nuovo” si aprirà una schermata in cui sarà sufficiente inserire i dati indicati in grassetto per ottenere il calcolo della Esp.giorn.relat.calc. (Eproduct) che sarà poi utilizzata per il calcolo della SED.

The screenshot shows the Dossier Manager software interface. The main window is titled 'Tabella Categoria Cosmetica'. It features a list of cosmetic categories on the left, including 'Fonte SCCS XII', 'Fonte SCCS XI', 'Fonte SCCS X', 'Fonte SCCS IX', 'Fonte SCCS VIII', 'Fonte SCCS VI', and 'Altre Fonti'. The central table lists various cosmetic products, such as '101 Identificio', '102 Collutori', '201 Rossetti e stiks', '301 Ombretti', '302 Mascara', '303 Eye-liner', '402 Deodoranti/antitranspiranti', '403 Deodoranti/atitras.spray', '404 Creme corpo', '405 Creme viso', '407 Condizionante per capelli', '503 Sapone liquido mani', '504 Shampoo', '591 crema mani', '592 hair styling product', '593 fondotinta liquido', '594 struccante', '595 deodoranti spray (ethanol-based)', '596 shower gel', '700 Creme corpo FIALA MONODOSE (CREA', '701 detergente intimo', '800 Creme CONTORNO OCCHI', '801 Lozione capelli', and '901 Crema solare viso (> 15 anni, P95)'. On the right, there is a form for creating a new category, with fields for 'Codice della Categoria', 'Categoria Cosmetica', '% Dermal Absorption', 'Qta singola applicazione/g', 'Frequenza Applicazione', 'Tipo Prodotto Cosmetico', 'Stima q.ta giorn.appl.', 'Q.ta relat. appl.', 'Fattore di ritenzione', 'Numero Applicazioni', 'Peso Corporeo Kg', 'Esposit.giorn.calc.', and 'Esp.giorn.relat.calc.'. A blue arrow points from the 'Nuovo' button in the text above to the 'Nuovo' button in the software interface.

A titolo di esempio mostriamo la compilazione per la categoria cosmetica di nuova creazione “detergente corpo neonato”

Dossier Manager® 8.6 - Applicazione registrata a nome di "1600097_INTE.G.R.A.".

Principale Procedure Parametri Preferiti Aiuto

HOME PAGE Tabella Categoria Co x

Scheda

Codice della Categoria: 1000
 Categoria Cosmetica: DETERG.CORPO NEONATO
 % Dermal Absorption: 0,00
 Qta singola applicazione/g: 3,000
 Frequenza Applicazione:
 Tipo Prodotto Cosmetico: RO RINSE-OFF (A risciacquo)
 Stima q.ta giorn.appl.:
 Q.ta relat. appl.: 0,0000
 Fattore di ritenzione: 0,01
 Numero Applicazioni: 1
 Peso Corporeo Kg: 3
 Esposit:giorn.calc.: 0,0000
 Esp.:giorn.relat.calc.: 10,0000

QTA12: Quantità di prodotto applicata SCCS XII
 QTA12FREE: Quantità di prodotto applicata SCCS XII input libero

Riferimenti di Calcolo

Apri finestra di selezione

Conferma Annulla

N. Records: 27 Tabella Categoria Cosmetica

Scrivi qui il testo da cercare.

14:11 23/12/2024

Sarà sufficiente creare la categoria (codice e descrizione) ed inserire i dati relativi alla Q.tà per applicazione (in g), alla tipologia di prodotto (selezionando Leave-on o Rinse-off dalla finestra a tendina), al fattore di ritenzione (tra 0 e 1), al numero di applicazioni giornaliere ed al peso corporeo (in kg). Sarà obbligatorio selezionare, aprendo la "finestra di selezione", i tipi di riferimenti di calcolo da utilizzare. Premendo il tasto di invio verrà calcolata e visualizzata in schermata la Eproduct.

Calcolo dei livelli di esposizione in modalità “Free” nel capitolo 7

Nel capitolo 7 del PIF in lavorazione è possibile personalizzare i dati relativi alla categoria cosmetica che l'utente intende considerare per il calcolo dei livelli di esposizione. Selezionando il campo QTA12FREE, in corrispondenza del tipo calcolo SED, è possibile personalizzare i dati relativi al quantitativo di prodotto applicato, il numero delle applicazioni, il fattore di ritenzione e il peso corporeo da considerare (ad esempio per un bambino utilizzeremo un peso corporeo inferiore ai 60 kg). In questo modo otterrò una esposizione giornaliera relativa calcolata personalizzata per il calcolo del SED.

PIF - Product Information File)

Ultima Modifica 16/12/2024 14:31

Formula 1 N.Versione 2 In lavorazione

validato il

Approvato il

Cap. 07: Esposizione al prodotto cosmetico

Sottotitolo 1: Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico

Sottotitolo 2: Rif. art. 11/b - Parte A sez.6 - Informazioni sulla sicurezza del prodotto cc

Note Contenuto Documenti collegati Note interne

Tipo Calcolo SED QTA12FREE

Quantità di prodotto applicata SCCS XII input li 7

Tipo Tossicità POD (BMD, NOAEL, LOAEL)

Categoria Cosmetica 1000

CREMA CORPO BAMBINO

LEAVE-ON (Non a rischiacc

Stima q.ta giorn.appl. 6

Q.ta relat. appl. 6,0000

Fattore di ritenzione 1,00

Esposiz.giorn.calc. 0,0000

Esp.giorn.relat.calc. 428,5714

Qta per singola applicazione/g Numero Applicazioni 3,0000000 1

Peso Corporeo Kg 7

%Dermal Absorption considerata 50,00

☒ Sostanze Tecniche ☒ Impurezze

☐ Calcolo Inhl

Il calcolo del SED e del MOS personalizzato può essere applicato, quando necessario, anche all'esposizione inalatoria tramite la selezione dell'apposito flag

Note Contenuto Documenti collegati Note interne

Tipo Calcolo SED: QTA12FREE Quantità di prodotto applicata SCCS XII input li: 7 Tipo Tossicità: POD (BMD, NOAEL, LOAEL)

Categoria Cosmetica: 1000 CREMA CORPO BAMBINO LEAVE-ON (Non a risciacquo)

Stima q.ta giorn.appl.: 6 Q.ta relat. appl.: 6,0000 Fattore di ritenzione: 1,00 Esposiz.giorn.calc.: 0,0000 Esp.giorn.relat.calc.: 428,5714

Qta per singola applicazione/g Numero Applicazioni: 3,0000000 1 Peso Corporeo Kg: 7

%Dermal Absorption considerata: 50,00 ☒ Sostanze Tecniche ☒ Impurezze

☒ Calcolo Inhl Tipo Calcolo Sed Inhl: INHL1 Tipo calcolo utilizzato per prodotti contenenti sostanze volatili: Fevap: 1,00

Tipo Tossicità Inhl: 7 INHL POD INHL

Dopo aver confermato l'inserimento dei dati personalizzati, nel capitolo 8 potrò visionare il risultato del SED e del MOS sia cutaneo che inalatorio.

COHOL (PIF - Product Information File)

Specifica Formula

Convalidato il

Ultima Modifica

N.Versione In lavorazione

Approvato il

Cap. 08: Esposizione alle sostanze

Sottotitolo 1: Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico

Sottotitolo 2: Rif. art. 11/b - Parte A sez.7 - Informazioni sulla sicurezza del prodotto cc

Note
Contenuto
Documenti collegati
Note interne

Esporta

MOS	MOS Inci	MOS Inci Inhl	SED	SED Inci	SED Inci Inhl	Sost. Imc	Nomelnci	Q.tà Perc.	Val.Rif.	MOS	CAS	EinecsElincs	Restri Allerg	TipoTossicita	Unitamisure
☐	☐	☐					WATER	65,400	0,000		7732-18-5	231-791-2 (I)			
☐	☐	☐					AQUA	16,800	0,000		7732-18-5	231-791-2			
☐	☐	☐					COCOS NUCIFERA OIL	4,500	0,000		8001-31-8	232-282-8			
☐	☐	☐					ETHYLHEXYL PALMITATE	3,000	0,000		29806-73-3	249-862-1			
☐	☐	☐					OCTYLDODECANOL	3,000	0,000		5333-42-6	226-242-9			
☐	☐	☐					CETETH-2	1,500	0,000		9004-95-9	500-014-1			
☐	☐	☐					AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAU	1,300	0,000						
☐	☐	☐					PHENOXYETHANOL	1,200	80,000	31,111	122-99-6	204-589-7	Si	POD (BMD, NOAEL, LOAI Milligrammi/Kilo b	
☐	☐	☐					HYDROXYACETOPHENONE	1,000	45,000	21,000	99-93-4	202-802-8		POD (BMD, NOAEL, LOAI Milligrammi/Kilo	
☐	☐	☐					CETEARETH-25	0,900	0,000		68439-49-6				
☐	☐	☐					LECITHIN	0,500	0,000		8002-43-5 / 8030-76-C	232-307-2 / 310-1;			
☐	☐	☐					RUTIN	0,500	0,000		153-18-4 / 130603-71-	205-814-1			
☐	☐	☐					PARFUM	0,295	0,000						
☒	☐	☐					CITRIC ACID	0,120	1,200,000	4,666,667	77-92-9 / 5949-29-1	201-069-1		POD (BMD, NOAEL, LOAI	
☐	☐	☐					BENZYL ALCOHOL	0,101	0,000		100-51-6	202-859-9	Si	Si	
☒	☐	☐					POTASSIUM SORBATE	0,090	2,500,000	12,962,963	24634-61-5 / 590-00-1	246-376-1 / -	Si	POD (BMD, NOAEL, LOAI	
☒	☐	☐					SODIUM BENZOATE	0,090	1,310,000	6,792,593	532-32-1	208-534-8	Si	POD (BMD, NOAEL, LOAI	
☐	☐	☐					LIMONENE	0,003	0,000		138-86-3/7705-14-8/5	205-341-0/931-89;	Si	Si	
☐	☒	☐					ETHYLENE OXIDE	0,000	40,000	124,443,891				POD (BMD, NOAEL, LOAI	

POD INHL-POD inalatorio

Per l'esposizione inalatoria, se il dato POD INHL è stato precaricato dall'utente nel dizionario INCI, il MOS inhl verrà calcolato prendendo in considerazione lo stesso al posto del POD cutaneo (codice 7). Qualora non fosse presente il POD inhl nel dizionario INCI il programma selezionerà in automatico il valore POD cutaneo. Nella colonna Tipo Tossicità del capitolo 8 sarà visibile il tipo di dato tossicologico utilizzato per il calcolo del MOS inhl.

ALCOHOL (PIF - Product Information File)

7

Capitolo 8 PIF

Aggiunto criterio per discriminare il valore del MOS quando il valorePOD non è caricato (in rosso se il valore risulta < 100, casella vuota se il ValorePOD non è presente).

Normalizzazione tabella Range in base a CPNP

La tabella “Definizione Range Etichetta” è stata adeguata allo standard CPNP ed è consultabile alla voce di menù Dati Tecnici → Definizione Range Etichetta.

Dove trovare la nuova tabella “Definizione Range Etichetta”

Elenco completo				
Codice	Descrizione	Valore Minimo	Valore Massimo	Descrizione Breve
001	>75% - <=100%		75.00000	100.00000 75-100%
002	>50% - <=75%		50.00000	75.00000 50-75%
003	>25 - <=50		25.00000	50.00000 25-50%
004	>10% - <=25%		10.00000	25.00000 10-25%
005	>5% - <=10%		5.00000	10.00000 5-10%
006	>1% - <=5%		1.00000	5.00000 1-5%
007	>0.1% - <=1%		0.10000	1.00000 0.1-1%
008	<=0.1%		0.00000	0.10000 0-0.1%

La nuova tabella “Definizione Range Etichetta”

Inserimento automatico CTFA in specifica


E' stata introdotta una nuova funzionalità per agevolare l'inserimento del nome PCPC, all'interno delle specifiche nella parte nomenclatura. Per gli utenti PLUS, è possibile abilitare il flag "Inserimento Automatico PCPC" in dati Azienda.



The screenshot shows the 'Dossier MANAGER' logo at the top. Below it, there is a 'Logo' field. A 'Predefinita' checkbox is checked. A 'Note' text area is present. At the bottom, the 'Inserimento Automatico PCPC' checkbox is checked.

Il nuovo flag "Inserimento Automatico PCPC"

Con questa abilitazione, l'INCI name inserito nella specifica della materia prima sarà, se presente nel dizionario PCPC, inserito automaticamente.



The screenshot shows the 'Specifica' window. At the top right, it says 'Totale Valore Tipico: 100,0000000'. The 'N.Riga' field is set to 8, and 'Progressivo' is 0. The 'Nome Inci' field contains 'AMYL SALICYLATE'. The 'PCPC' field also contains 'AMYL SALICYLATE'. The 'Valore Tipico %' field is set to 0,0000000. The 'Range' field is empty. The 'Funzione' field has a search icon. The 'Origine' field has a search icon. The 'Reach Number' field is empty. The 'Intenzionalmente aggiunto' checkbox is unchecked. The 'Note' field is empty.

Il nome INCI ha un corrispettivo nel dizionario PCPC

Se non presente nel dizionario PCPC potrà essere scelto dall'utente attraverso una form di ricerca sul dizionario PCPC.

8 (20S)-PROTOPANAXADIOL

Seleziona il nome PCPC

Ricerca:

Personal Care Products Council	Numero Cas
1,2,4-BENZENETRIACETATE	613-03-6
1,2,4-TRIHYDROXYBENZENE	533-73-3
1,2,6-HEXANETRIOL	106-69-4
1,3-BIS-(2,4-DIAMINOPHENOXY)PROPANE	81892-72-0
1,5-NAPHTHALENEDIOL	83-56-7
1-NAPHTHOL	90-15-3
2,2'-THIOBIS(4-CHLOROPHENOL)	97-24-5
2,3-NAPHTHALENEDIOL	92-44-4
2,4-DIAMINO-5-METHYLPHENOL HCl	113715-25-6
2,4-DIAMINO-5-METHYLPHENOXETHANOL HCl	113715-27-8
2,4-DIAMINODIPHENYLAMINE	136-17-4
2,4-DIAMINOPHENOL	95-86-3
2,4-DIAMINOPHENOL HCl	137-09-7
2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl	66422-95-5

N.Riga: 8 Progressivo: 0

Nome Inci: (20S)-PROTOPANAXADIOL

PCPC:

Valore Tipico %: 0.0000000

Funzione:

Reach Number:

Note:

Tabella Specifiche Test:

Ispezione:

Il nome INCI non ha un corrispettivo nel dizionario PCPC, va scelto un nome nel dizionario

Ricerca multipla per Impurezze e Sostanze Tecniche

Aggiunta la funzione "Ricerca Multipla", dove è possibile selezionare più di una Impurezza e Sostanza Tecnica da ricercare. E' stata adeguata anche l'esportazione in Excel della ricerca.

☒ Ricerca Multipla

Impurezze:

Impurezza:

Tipo Parametro:

Codice	Descrizione
00001	NICHEL
00002	PIOMBO
00003	CROMO
00004	PIOMBO
00005	DIETHYLENE GLYCOL
00006	GLUTEN
00007	AMYL CINNAMAL

Selezione multipla

Codice	Descrizione
☐ 00007	AMYL CINNAMAL
☐ 00003	CROMO
☐ 00005	DIETHYLENE GLYCOL
☐ 00006	GLUTEN
☒ 00001	NICHEL
☒ 00002	PIOMBO
☐ 00004	PIOMBO

La nuova tab per la selezione multipla delle Impurezze e Sostanze Tecniche

☒ Ricerca Multipla

Impurezze: 00001: NICHEL
00002: PIOMBO

Impurezza:

Tipo Parametro:

La scelta delle Impurezze e Sostanze Tecniche da ricercare

☒ Ricerca Multipla

Impurezze: 00001: NICHEL
00002: PIOMBO

Impurezza:

Tipo Parametro:

Ricerca...

Codice	Descrizione	Tipologia del parametro	Descrizione	Nome INCI
> 00001	NICHEL	V	Parametro a valore	NICHEL
00002	PIOMBO	D	Parametro descrittivo	

Il risultato della ricerca

HOME PAGE x Impurezze x

[Tutti] (IMPUREZZA.ID LIKE '%00001%') or (IMPUREZZA.ID LIKE '%00002%')

Elenco Schede Specifiche in cui compare Dossier in cui compare

☐ Mostra solo specifiche attive

Descrizione	Codice Articolo	Descrizione Articolo	Numero Specifica	Attiva	Numero Riga	Tipo Parametro	Unità Misura	Valore	Valore Descrittivo
> NICHEL	01	RESASSOL DN	1	☒	1	Parametro a valore	PERCENT	0,002	
NICHEL	28	PANTROFINA RUTIMINE	1	☒	1	Parametro a valore	PERCENT	0,0002	
NICHEL	MP123	MIRECIDE	1	☒	1	Parametro a valore	PPM	0,5	
NICHEL	RES	RESASSOL DN	1	☒	1	Parametro a valore	PERCENT	0,01	
PIOMBO	01	RESASSOL DN	1	☒	3	Parametro a valore	PPM	0,003	
PIOMBO	28	PANTROFINA RUTIMINE	1	☒	2	Parametro descrittivo		0	TRACCE
PIOMBO	MP123	MIRECIDE	1	☒	2	Parametro descrittivo		0	TRACCE

Il risultato della ricerca in Specifiche in cui compaiono

HOME PAGE x Impurezze x

[Tutti] (IMPUREZZA.ID LIKE '%00001%') or (IMPUREZZA.ID LIKE '%00002%')

Elenco Schede Specifiche in cui compare Dossier in cui compare

Descrizione	Codice Articolo	Descrizione Articolo	Versione	Stato	Tipo Parametro	Unità Misura	Valore	Valore Descrittivo
NICHEL	SL1710.4	BAGNO DOCCIA	4	Convalidato	Parametro a valore	PPM	0,5	
NICHEL	SL1710.4	BAGNO DOCCIA	3	Approvato	Parametro a valore	PPM	0,5	
NICHEL	SL1710.4	BAGNO DOCCIA	2	Convalidato	Parametro a valore	PPM	0,5	
NICHEL	SL1710.4	BAGNO DOCCIA	1	Convalidato	Parametro a valore	PPM	0,5	
NICHEL	SL1710.5	BAGNODOCCIA	3	In lavorazione	Parametro a valore	PPM	0,5	
NICHEL	SL1710.5	BAGNODOCCIA	2	Convalidato	Parametro a valore	PPM	0,5	
NICHEL	SL1710.5	BAGNODOCCIA	1	Convalidato	Parametro a valore	PPM	0,5	
NICHEL	VAR007SERUM	SIERO CONTORNO OCCHI VAR7	0	In lavorazione	Parametro a valore	PERCENT	0,002	
NICHEL	VAR007SERUM	SIERO CONTORNO OCCHI VAR7	0	In lavorazione	Parametro a valore	PERCENT	0,002	
PIOMBO	1234PF	1234 PRODOTTO FINITO	3	In lavorazione	Parametro a valore	PPM	0,003	
PIOMBO	1234PF	1234 PRODOTTO FINITO	2	Convalidato	Parametro a valore	PPM	0,003	
PIOMBO	1234PF	1234 PRODOTTO FINITO	1	Convalidato	Parametro a valore	PPM	0,003	
PIOMBO	ARTPRODVAR15	PROMOSSO DA R&D	4	In lavorazione	Parametro a valore	PPM	0,003	
PIOMBO	ARTPRODVAR15	PROMOSSO DA R&D	3	Convalidato	Parametro a valore	PPM	0,003	

Il risultato della ricerca in Dossier in cui compaiono

Invio report dell'errore

Quando in DossierManager compare un errore, **usare l'invia report dell'errore** che è stato modificato per correggere problemi di invio con STMP server che hanno la richiesta dell'autenticazione a 2 fattori (ormai la aggiornata). Questo si è reso necessario soprattutto per gli utenti utilizzatori di Microsoft Office 365 (la maggior parte).

Controllo limite massimo per chi possiede DossierManager PLUS

Per gli utenti che utilizzano DossierManager PLUS, è stato introdotto un limite massimo di dimensione del documento singolo da inserire come documento collegato. Questo limite è di 25Mb. Per il DossierApprovato il limite è pari a 250Mb.

Questa modifica si è resa necessaria per evitare eventuali errori di upload nel database DocuDocs dei documenti collegati a DossierManager.

Contatti



Per informazioni contattare:

info@integracosmetics.com

segreteria.commerciale@integracosmetics.com

Segreteria commerciale INT.E.G.R.A.: +39 02.90.92.95.69

Visita il nostro sito

www.integracosmetics.com